



Steg 1. Starta Microsoft Office Outlook 2007. Programmet återfinns i *Startmenyn* under *Alla Program*.

Klicka på *Verktyg* i menyn längst upp. Klicka på *Kontoinställningar*.



Steg 2. Klicka på fliken *E-post* och välj *Nytt*.



Steg 3. Klicka i *Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP* och sen *Nästa*.

Lägg till nytt e-postkonto

Välj e-posttjänst

Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP
Anslut till ett e-postkonto hos Internetleverantören eller på organisationens Microsoft Exchange-server.

Annat
Anslut till en servertyp som visas nedan.
Outlook Mobile Service (textmeddelanden)

< Föregående **Nästa >** Avbryt

Steg 4. Skriv in det *Ditt Namn* som ska visas då e-post skickas.

Skriv din *E-postadress* och det *lösenord* du fått när du skapat din mailadress på *Mina Sidor*.

Klicka sedan i rutan *Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyp manuellt*.

Klicka *Nästa*.

Lägg till nytt e-postkonto

Automatiska kontoinställningar
Om du klickar på Nästa kontaktas e-postservern och inställningarna för Internetleverantören eller Microsoft Exchange-serverkontot konfigureras.

Ditt namn: Alfred Nilsson
Exempel:

E-postadress: alfred.nilsson@allt2.se
Exempel:

Lösenord: ●●●●●●

Ange lösenordet igen: ●●●●●●
Skriv in lösenordet som du fått från din Internetleverantör.

Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt

< Föregående **Nästa >** Avbryt

Steg 5. Se till att radioknappen *Internet-e-post* är ibockad. Klicka *Nästa*.

Lägg till nytt e-postkonto

Välj e-posttjänst

Internet-e-post
Anslut till POP-, IMAP- eller HTTP-servern om du vill skicka och ta emot e-post.

Microsoft Exchange
Anslut till Microsoft Exchange om du vill komma åt e-post, kalender, kontakter, fax och röstmeddelanden.

Annat
Anslut till en servertyp som visas nedan.

Outlook Mobile Service (textme)

< Föregående **Nästa >** Avbryt

Steg 6. Ange *POP3* som typ av server för *Inkommande e-post*.

Ange server för *Inkommande e-post (POP3)* samt server för *Utgående e-post (SMTP)*.

AllTeles *Inkommande e-postserver (POP3)*: *mail.allt2.se*

AllTeles *Utgående e-postserver (SMTP)*: *smtp.alltele.net*

Användarnamn: *Din e-postadress*

Lösenord: *det lösenord du använde i Steg 4.*

Klicka *Nästa*.

Lägg till nytt e-postkonto

Inställningar för Internet-e-post
Alla de här inställningarna krävs för att e-postkontot ska fungera.

Användarinformation

Ditt namn: Alfred Nilsson

E-postadress: alfred.nilsson@allt2.se

Serverinformation

Kontotyp: POP3

Server för inkommande e-post: mail.allt2.se

Server för utgående e-post (SMTP): smtp.alltele.net

Inloggningsinformation

Användarnamn: alfred.nilsson@allt2.se

Lösenord: *****

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Testa kontoinställningar...

Fler inställningar...

< Föregående **Nästa >** Avbryt

Klicka på **Slutför** och det är klart.

