



1. Starta med att installera paketet *network-manager-pptp* via *synaptic*.



2. Klicka därefter på nätverkssymbolen och välj *VPN-anslutningar* -> *Konfigurera VPN*.



3. Klicka på *Lägg till*.



4. Välj *Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)* och klicka på *Skapa*.

- 5.



5. Skriv in ett anslutningsnamn, exempelvis *Ighost*. Gateway skall vara *start.ighost.se*, därefter fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på *Avancerat*

6.

Redigerar Ighost

Anslutningsnamn: Ighost

Anslut automatiskt

VPN Inställningar för IPv4

**Allmänt**

Gateway: start.ighost.se

**Valfritt**

Användarnamn: ghost

Lösenord: ●●●●●●●●

Visa lösenordet


NT-domän:

Tillgänglig för alla användare


Avbryt Verkställ

Avancerat...


Klicka ur *PAP* och klicka i *Använd Point-to-Point-kryptering (MPPE)*, Säkerhet skall sättas till *128-bitar (säkrast)*. Därefter klicka på *OK*.



7. Du kommer nu tillbaka till skrivbordet. Klicka återigen på *nätverkssymbolen* och *VPN-anslutningar*. Nu ska du se namnet på din VPN förbindelse. Klicka på *Ighost* så kopplar din dator upp sig på Ighost VPN servern.



8. Din ikon kommer nu förändras när din dator har loggat in på VPN servern.



## Vanliga fel:

### Jag försöker logga in men inget händer med nätverkssymbolen?

Detta beror antingen på att du skrivit in fel användarnamn/lösenord eller att du inte startat om Gnome efter att du installerade network-manager-pptp. Vissa källor har även rapporterat att om man skippar att fylla i lösenord i inställningsfönstret och istället skriver in det när man försöker logga in så funkar det bättre.

### Jag får aldrig klicka i "Lägg till" under VPN fliken på nätverksanslutningar?

Det finns två anledningar, antingen har du inte installerat network-manager-pptp eller så har inte Gnome kontroll över ditt nätverkskort. Dvs: under /etc/network/interfaces måste eth0 stå i auto läge.