

# Användarguide Mobiltelefoni

## Välkommen till AllTele

AllTele är en komplett mobil och fastnätstjänstleverantör. Våra mobila tjänster är framtaga för företag med höga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. AllTele har 99 procents mobiltäckning i Sverige och fungerar även självklart på resan.

## Kom igång

Denna guide innehåller instruktioner om hur du ska hantera ditt mobilabonnemang och information om alla tjänster som finns tillgängliga för dig som kund. Eftersom en del tjänster kan aktiveras via menyn i din mobiltelefon, är det bra att ha mobilens bruksanvisning till hands när du läser denna guide.

## SIM-kort & Koder

### SIM-kort

SIM-kortet hittar du i välkomstpaketet som även innehåller alla uppgifter om ditt mobilabonnemang. På SIM-kortet kan du spara din personliga telefonbok med plats för 200 telefonnummer. Dessutom finns 20 minnesplatser för SMS på kortet. Kortet fungerar i alla mobiltelefoner avsedda för GSM och 3G.

### PIN- och PUK-kod

PIN-koden består av fyra siffror och används för att skydda ditt abonnemang. När PIN-koden är aktiverad måste du ange denna kod varje gång du slår på mobiltelefonen. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra koden till en personlig kod vid första användningstillfället.

Om du skulle slå in fel kod tre gånger i följd blockeras ditt SIM-kort. Skulle detta inträffa måste du använda din PUK-kod som består av åtta siffror för att häva blockeringen. Koderna medföljer i ditt välkomstpaket tillsammans med SIM-kortet. Skulle du behöva byta eller ersätta ditt SIM-kort får du nya koder till kortet.

## Aktivera ditt abonnemang

### Aktivera SIM-kort

Innan du ersätter ditt gamla SIM-kort med det nya rekommenderar vi dig att spara ner din telefonbok i mobilen. På så vis kan du enkelt behålla din telefonbok intakt. Bruksanvisningen till din mobiltelefon beskriver hur du skall gå till väga.

### För att aktivera ditt AllTele-abonnemang:

Sätt in SIM-kortet och slår på mobiltelefonen. Har du en ny mobiltelefon eller om du känner dig osäker rekommenderar vi dig att läsa bruksanvisningen.

Tryck in din PIN-kod. Ditt SIM-kort är nu aktiverat och ditt mobilabonnemang är klart för användning.

## Röstbrevlådan

Röstbrevlådan svarar åt dig när du inte själv kan svara eller när mobiltelefonen är avstängd. Den som söker dig möts av ett hälsningsmeddelande som du själv spelar in. Rekommenderat är att göra detta så snart du aktiverat abonnemanget. Du kan nå din röstbrevlåda via följande nummer:

- Från egen mobil i Sverige: 144
- Från fast telefon: 0706-133 144
- Från utlandet: +46-706-133 144

## Din kod till röstbrevlådan

Röstbrevlådan har en förinställd kod; 1234. Koden till röstbrevlådan använder du när du vill ringa upp och lyssna av meddelanden på din röstbrevlåda från en fast telefon eller ifrån utlandet. Denna kod bör ändras till en personlig kod.

## Radera och bläddra bland inkomna meddelanden

- 6 Radera
- 7 Hoppa bakåt
- 8 Paus och fortsatt lyssna
- 9 Hoppa framåt
- \* Backa till föregående meny
- 0 För att få hjälp

## Fakta om röstbrevlådan

- Hälsningsmeddelandet får vara max fem minuter långt
- Lämnat meddelande får vara max fem minuter långt
- Lagringskapacitet är upp till 50 meddelanden eller 72 timmar

## Ångra radering av meddelande

Skulle du av misstag radera ett meddelande, kan du ångra detta. Lyssna först färdigt på dina meddelanden och tryck sedan 1 för att lyssna på dina meddelanden en gång till. När du hör det raderade meddelandet som du vill ta tillbaka trycker du 6 för att återta meddelandet.

## Menyer för inställningar i röstbrevlådan

I röstbrevlådan finns en meny där kan du lyssna av dina meddelanden och ändra inställningar.



## Vidarekoppling av samtal

Vidarekoppling innebär att du kan koppla dina inkommande samtal vidare till andra nummer. Om ingen vidarekoppling har lagts går ej besvarade samtal till röstbrevlådan. Vidarekopplingar aktiveras enklast via menyerna i din mobiltelefon. De kan också knappas in med siffror enligt nedan:

### Vid upptaget

Tryck \*67\* riktnummer & telefonnummer # LUR

### Vid ej nåbar (när mobiltelefonen är avstängd/ur täckning)

Tryck \*62\* riktnummer & telefonnummer # LUR

### Vid uteblivet svar

Tryck \*61\* riktnummer & telefonnummer # LUR

### Vidarekoppling direkt

Tryck \*21\* riktnummer & telefonnummer # LUR

### Vidarekoppling direkt till röstbrevlådan

Tryck \*21\* 0673 & ditt mobilnummer utan första nollan # LUR

### För att koppla ur vidarekoppling

#67 (alt. 62, 61 eller 21) # LUR

## För att koppla ur samtliga vidarekopplingar

#002# LUR

## Samtal väntar

Med tjänsten samtal väntar kan du svara på inkommande samtal i stället för att det tutar upptaget under pågående samtal. När tjänsten är aktiverad kan du avsluta det pågående samtalet och besvara samtalet som väntar eller pendla mellan samtalen utan att någon av dem avslutas.

När tjänsten är aktiverad hörs två korta tonstötter under pågående samtal när ett samtal inkommer.

Om du väljer att inte svara när någon ringer upp under pågående samtal, får den som ringer upp upptaget efter 30 sekunder. Väljer du att inte svara på det inkommande samtalet, kan du ändå se telefonnumret via nummerpresentation.

## Aktivera Samtal väntar

\*43# LUR

## Avaktivera Samtal väntar

#43# LUR

## Konferenssamtal

Konferenssamtal innebär att flera kan prata i samma konversation, det vill säga alla hör och kan kommunicera med varandra. Med denna tjänst kan man koppla upp och tala med upp till sex personer.

## Koppla upp ett konferenssamtal

- Ring det första telefonnumret.
- Parkera samtalet genom att trycka 2 LUR när du fått svar.
- Ring upp ytterligare deltagare i konferenssamtalet.
- Tryck 3 LUR för att starta konferenssamtalet när du fått svar.
- Om du vill ringa upp fler deltagare upprepar du punkt 2-4 för varje ny deltagare.

## Nummerpresentation

På displayen i din mobiltelefon visas telefonnumret på den som ringer till dig, med undantag för de fall där personen har hemligt nummer eller om samtalet kommer från ett nät som inte stödjer denna tjänst. Har du programmerat in namnet i din telefonlista visas i de flesta telefoner namnet i displayen istället för numret.

## Skydd mot nummerpresentation

Det finns möjlighet att tillfälligt dölja ditt nummer för den du ringer upp. Funktionen aktiveras genom att du trycker #31# telefonnummer, LUR.

## Hemligt nummer

Med tjänsten hemligt nummer döljs numret du ringer ifrån för mottagande part. Tjänsten hemligt nummer gäller inte vid sändning av SMS eller MMS. Nummerupplysningen och kundservice lämnar inte heller ut ditt mobilnummer. Tjänsten kan beställas via kundservice.

När du aktiverat tjänsten hemligt nummer kan du tillfälligt låta ditt nummer presenteras för den du ringer upp genom att trycka \*31# telefonnummer, LUR.

## Läs och skicka SMS

SMS innebär att du kan skicka och ta emot textmeddelanden med hjälp av din mobiltelefon. Du använder meddelandemenyn i din mobiltelefon för att skapa och skicka textmeddelanden. Meddelandet är max 160 tecken (bokstäver, siffror eller andra tecken). Många mobiltelefoner har stöd för att skicka och ta emot flera meddelande i rad så att de visas som ett meddelande. Observera att kostnad för flera SMS tas ut när längre SMS skickas.

En tonsignal eller en symbol (ofta ett kuvert) i mobildisplayen meddelar när du fått ett nytt SMS. Vi rekommenderar dig att radera gamla SMS som du inte vill spara då du annars riskerar att mobilens minne blir fullt och nya SMS inte kan tas emot. Om du vill ha leveransbesked av SMS ställs detta in i mobiltelefonens meny.

## Mobil surf

Med mobil surf kan du surfa, hämta och skicka e-post, använda diverse program med mera direkt i din mobiltelefon. Du betalar endast för den mängd data som du hämtar eller skickar.

Skulle man hamna utanför sitt täckningsområde eller få ett inkommande samtal återupptas dataöverföringen så snart kontakt återupptas med mobilnätet.

## Hastigheter för mobil surf

Hastigheten för mobil surf varierar beroende på typ av mobilnät och kapaciteten i mobilnätet där du befinner dig. Antalet användare i närliggande område spelar också in då alla användare delar på samma kapacitet. Den maximala datahastigheten med GPRS i 2G-nätet (GSM) är 48 kbit/sek till mobiltelefonen och 24 kbit/sek från mobiltelefonen. 2G-nätet är på många områden uppgraderat till så kallat EDGE vilket ger en maximal hastighet om 210 kbit/sek till mobiltelefonen och 105 från. I 3G-nätet kan högre hastigheter nås; från 384 kbit/sek till 14,4 mbit/sek med turbo-3G. För att kunna använda respektive teknik (EDGE, 3G och turbo-3G) måste telefonen eller modemmet som används ha stöd tekniken.

## Vad behöver jag för att skicka och ta emot data?

För att skicka och ta emot data behöver du en mobiltelefon som stödjer GPRS (kontrollera detta i bruksanvisningen till din mobiltelefon eller hos tillverkaren). Du behöver dessutom operatörsunika inställningar till din mobiltelefon för att informationen ska kunna skickas och tas emot i det mobila nätet. Nedan följer instruktion för hur du får inställningar.

## Skicka och ta emot MMS

Med MMS kan du skicka meddelanden med både ljud och bild. Är din mobil utrustad med kamera kan du dessutom ta foton eller spela in korta videofilmer som sedan kan sändas vidare, antingen kombinerat med textmeddelande eller var för sig. Ett MMS får max vara 300 kB stort.

## Vad behöver jag för att skicka och ta emot MMS?

För att kunna spela upp MMS-meddelanden i mobiltelefonen behöver du en mobiltelefon med MMS-funktion (se mobiltelefonens manual). Du behöver även tjänsten Mobil Surf enligt ovan.

## Inställningar för GPRS och MMS

Efter att du gjort ditt första samtal med AllTele-abonnemanget får du automatiskt inställningar för GPRS och MMS skickade till din telefon. Observera att det kan ta upp till en dag att få inställningarna till din telefon. Om du har använt din telefon med en annan operatör tidigare är det bra att ta bort den operatörens inställningar, se telefonmanualen för information kring hur du går till väga.

Mer information om inställningar för GPRS och MMS återfinns på hemsidan [www.alltele.se](http://www.alltele.se) under kundservice.

## Tilläggstjänster

### Tvillingkort

Tvillingkort ger tillgång till ett extra svarsställe. I tjänsten ingår ett extra SIM-kort som är knutet till abonnemangets vanliga kort, huvudkortet. Inkommande samtal styrs först till huvudkortet och därefter till extrakortet. Besvaras inte samtalet i mobiltelefonen med extrakortet kopplas samtalet vidare till din röstbrevlåda på huvudkortet.

Samtal kan göras från bägge korten, oberoende av varandra. Tjänsten dubblettsvar fungerar även i utlandet. Viktigt att tänka på är att inställningar av abonnemanget, vidarekoppling och samtal väntar alltid ska göras från huvudkortet. Därför bör huvudkortet placeras i den telefon som används mest. Om en annan vidarekoppling är aktiverad från huvudkortet styrs inte samtalen vidare till extrakortet. SMS och avisering från röstbrevlådan kommer alltid till huvudkortet.

## Additional Number

Additional Number ger dig möjlighet att bli nådd på flera nummer med endast ett abonnemang. Med denna tjänst kan du ha kvar dina gamla kontakter, kunder samt vänner trots att du bytt jobb och mobilnummer.

Tjänsten kräver att numret (additional number) ska vara ett mobilnummer och obundet eftersom det ska inporteras till AllTele. Ditt nummer ligger sedan aktivt för inkommande samtal men vid utgående samtal visas alltid abonnemangets huvudnummer. Eftersom additional number inte är ett eget abonnemang tillkommer inga extra kostnader för samtal till detta nummer. Tjänsten innebär också att du bara en röstbrevlåda att hålla reda på. Tjänsten kan beställas via kundservice.

## Spärr av abonnemang

Skulle du bli av med ditt SIM-kort ska du spärra abonnemanget. Detta innebär att ditt abonnemang blir obrukbart för obehöriga. Spärr av nummer eller anmälan av förlorat SIM-kort kan göras dygnet runt till kundservice.

- Kundservice från Sverige: 0910-79 80 00
- Kundservice från Utland: +46-910-79 80 00

## Stöld- och förlustanmälan av mobiltelefon

I din mobiltelefon, samt i förpackningen till den, återfinns du ett s.k. IMEI-nummer. Detta nummer används för att spärra din mobiltelefon om den skulle bli stulen. Se därför till att spara denna kod.

Skulle din mobiltelefon bli stulen gör du först en polisanmälan. Ring sedan kundservice och uppgi det referensnummer du fått av polisen samt IMEI-numret. Därefter spärras din mobiltelefon. Informationen skickas vidare till alla GSM-operatörer i Europa som är anslutna till säkerhetsnätet. På detta vis spärras din mobiltelefon även i deras nät.

## Fakturering

Din samtalstid faktureras månadsvis i efterskott. Samtal gjorda i utlandet faktureras med cirka en månads eftersläpning. Månadsavgifter och andra fasta avgifter faktureras i förskott.

## Användning i utlandet

Genom samarbetsavtal med över 220 operatörer runt om i världen kan du ringa från och bli nådd i de flesta länder.

## Ringa nationella samtal i det land du befinner dig i

Tryck riktnummer och telefonnummer, LUR.

## Ringa internationella samtal

Tryck + landsnummer, riktnummer utan första nollan och telefonnummer, LUR.

## Ringa till en svensk GSM-telefon när du befinner dig i utlandet

Tryck +46 GSM-nummer utan första nollan i mobilnumret, LUR. Plus-tangenten på din mobiltelefon ersätter 00 före utlandsprefixet för internationella telefonsamtal.

## Hur man lyssnar av sina meddelanden utomlands?

Ring + 46 706-133 144. Om du blir tillfrågad tryck ditt mobilnummer inklusive mobilt riktnummer och därefter din personliga kod till röstbrevlådan.

## Vad kostar det att ringa när man befinner sig i utlandet?

När du befinner dig i utlandet betalar du enligt gällande prislista för den operatör du för tillfället använder dig av.

## Vad kostar det att bli uppringd när man befinner sig i utlandet?

Den som ringer upp dig betalar bara för samtalet inom Sverige. Taxan blir alltså densamma för den som ringer upp oavsett var du befinner dig. Du betalar som mottagare för delen av samtalet mellan Sverige och det land där du befinner dig enligt gällande prislista.

Slå alltid på din mobiltelefon så snart du kommit hem till Sverige. Då vet GSM-nätet att du är i Sverige igen och du undviker onödiga kostnader för samtal som går via utlandet.

För dig som har kopplat ur röstbrevlådan inför utlandsresan kom ihåg att koppla in den igen när du kommer hem till Sverige.

## Viktiga nummer

### Nödsamtal

- Inom Sverige: 112
- Från mobiltelefon i Europa: 112

### Röstbrevlådan

- Från egen mobiltelefon i Sverige: 144
- Från fast telefon: 0706-133 144
- Från utlandet: +46-706-133 144

### Kundservice

- Kortnummer: 402
- Telefonnummer: 0910-79 80 00
- Från utlandet: +46-910-79 80 00
- E-post: foretag@alltele.se
- Faxnummer : 0910 - 79 80 01